



CPRWin11

單機安裝教學手冊

目錄

1. BIOS 調整.....	3
2. 注意事項.....	3
3. 安裝 CPRWIN11 單機版.....	4
4. 調整還原設定.....	6
5. 切換保護設定.....	10
6. 產品註冊.....	11
序號註冊：.....	11
USBKEY 註冊：.....	13
USBKEY 安裝方法：.....	14
註冊操作步驟：.....	15

1. BIOS 調整

安裝作業系統前，請先調整 BIOS 設定：

名稱	設定	說明
Onboard SATA Mode	AHCI	硬碟模式設定為 AHCI。
VMD Control	Disabled	關閉 VMD 模式。
Onboard LAN Option ROM *新版 UEFI BIOS 已無此選項。	Enabled	開啟「網路開機」(Legacy 模式)。
Network Stack Configuration	IPv4 PXE Support	開啟「網路堆疊」功能(UEFI 模式)。
Secure Boot Control Secure Boot	Disabled Other OS	關閉「安全開機」或設為「Other OS」。
Boot Sector Virus Protection	Disabled	ACER 主機 BIOS 功能；請將此功能關閉，以避免還原安裝失敗。
Launch CSM *新版 UEFI BIOS 已無此選項。	Always Enabled	相容性支援模組；允許使用者使用，Legacy/UEFI 模式開機。
Boot Filter *新版 UEFI BIOS 已無此選項。	UEFI	請設為 UEFI 模式。
Fast Boot	Disabled	關閉「快速開機」。
Deep Power Off Mode Erp Ready	Disabled	關閉「主機節能」。(有喚醒需求才設定)
Power On By PCIE/PCI Device Power On By Onboard LAN (WOL)	Enabled	開啟「網路喚醒」。(有喚醒需求才設定)

※各家硬體廠商因主機機型、新舊版本等因素，使得 BIOS 項目設定選項、畫面均無一致性，無法完全列舉，應以現場實際使用的主機為準，如有問題請洽詢原廠客服。

2. 注意事項


※硬體支援性

1. 不支援三顆硬碟(含)以上的保護。
2. 不支援 VMD/IRST 快速存取技術、SCSI、RAID 磁碟陣列使用環境。

※硬碟規劃

1. 還原需使用硬碟末端 **2GB** 空間(包含副硬碟)，安裝前先檢查硬碟末端是否有其它磁區佔用，以免出現安裝失敗。

2. 單一磁區最大可保護 1TB，磁區格式需為 **GPT 格式**。
3. ESP 磁區需在 MSR 磁區之前，如果前後倒置在安裝後會出現找不到系統的異常。
4. 原廠的 Recovery 磁區或 Windows 內建的修復磁區佔用硬碟末端空間需要刪除，刪除後將空閒磁區合併進 C 槽裡。
5. 資料碟前不能有 MSR 或其它隱藏磁區，請將刪除並和 D 槽合併。
6. 以下為使用硬碟工具 DiskGenius®畫面：



※系統調整

1. 關閉「使用者帳戶控制(UAC)」，避免執行時系統不停地在顯示詢問視窗。
2. 若系統有安裝防毒軟體，請先將防毒暫時關閉再安裝還原，並將 CPRWin11 單機版相關程式加入「信任的應用程式」、「不掃描項目」等白名單中，以免安裝、開機、或執行時發生異常等問題。
3. 關閉「Windows BitLocker」，若系統已開啟加密功能，請先將加密關閉(包含副硬碟)，指令為 `manage-bde X: -off` (X:為磁碟機代號，例如 C:、D:)，再進行安裝還原軟體。

3. 安裝 CPRWin11 單機版

Step1：按兩下還原軟體安裝程式 `setup.exe`，選擇語言。



Step2：點選「安裝」。




Step3：開始進行安裝。



Step4：安裝完畢後，點選「立即重啟」，主機會重開機。



Step5：開機後出現還原開機選單畫面，即安裝完成。



4. 調整還原設定

Step1: 進入系統後，在系統右下角找到被控端圖示「」->點選圖示->登入被控端主畫面->輸入登入密碼，預設為：**admin**，並將「重啟軟體前不再驗證密碼」打勾。



Step2: 點選「分割區設定」。



Step3：調整各個分割區的還原方式，將「自動進入系統」打勾，以便稍候派送後自動進入系統檢查；建議延時秒數最低設為3秒以上。



Step4：點選「密碼」按鈕。



Step5：設定新的管理員密碼→按「確定」。



Step6：點選「網路」按鈕。



Step7: 輸入電腦名稱、IP/DNS ->點選「確定」。(若無保護電腦名稱及 IP/DNS 的需求，可以跳過這個步驟)



Step8: 點選「確定」重新啟動主機。



5. 切換保護設定

還原軟體提供三種不同的模式，可在被控端→「**模式管理**」裡進行切換，以下為三種模式的說明



還原模式：還原基本模式，還原系統會依照目前的設定(開機立即還原、手動、每隔_天還原)來進行還原。不建議將系統分割區設為不保護，會導致在還原模式下失去保護功能。

管理員模式：在管理員模式下，寫入資料不會被清除掉，因此可以做為安裝軟體、系統更新使用；

切換管理員模式時，還原系統也會一併將先前儲存的增量資料進行合併更新，若有使用還原虛擬系統(多重還原點)會被清除。

考試模式：還原系統會暫時切換為手動還原的模式，重開機後資料仍會暫時保留下來，直到切換至還原模式後才會清除，適合會議室、考試、資料臨時保留不清除的使用環境。



6. 產品註冊

CPRWin11 單機版使用序號或 USBKEY 來進行啟用，產品未註冊前有 30 天的試用可以試用，功能不受影響。

序號註冊：

注意事項：

- (1). 序號註冊後會綁定主機，授權不可轉移至其它主機使用；請在註冊前，先確認主機沒有問題後再進行註冊。
- (3). 若因主機板或硬碟故障維修，導致授權用完，請致電本公司並提供維修單據申請新的序號啟用。

註冊操作步驟：



Step1：開啟主畫面 -> 點選「關於」。



Step2：點選「註冊」。



Step3：在序列號註冊欄位上輸入序號，序號 24 個字元所組成，中間的” - “也要輸入進去，輸入完畢後點選「註冊」即註冊完成。



Step4：註冊成功；註冊若顯示失敗請檢查網路是否有連外、或者被防火牆阻擋，可使用不同的線路來進行註冊。



USBKEY 註冊：

注意事項：

- (1). USBKEY 請妥善保管切勿遺失，若遺失或人為毀損需重新購買。
- (2). USBKEY 註冊時扣減授權數並綁定主機，授權不可轉移至給其它主機使用，請在註冊前先確認主機沒有問題後再進行註冊。
- (3). 若因主機板或硬碟故障維修，導致授權用完，請致電本公司並提供維修單據申請 USBKEY 更換。

USBKEY 安裝方法：

Step1：將 USBKEY 插在附贈的延長線上。



Step2：將後面的擋板拆開一塊，然後將 USB 延長線放置在機殼內，另一端則拉出機殼外。



Step3：延長線的另一端插在主機後置 USB 埠上，鎖上機殼側板，避免遺失。



註冊操作步驟：

Step1：開啟主畫面 -> 點選「關於」



Step2：點選「註冊」。



Step3：點選「USB Key 註冊」-> 點選「註冊」-> 註冊完畢。

